


Printer DCA (Data Collection Agent) Procédure d'installation


Printer DCA - Installation



Double-cliquez sur **Printer DCA 4.4.10** situé sur canon.ca



Cliquez sur « **Exécuter** » (**Run**).




Cliquez sur « **Suivant** » (**Next**).

Le logiciel Printer DCA devrait être installé sur un ordinateur, une station de travail ou un serveur.



Lisez le contrat de licence d'utilisation (End User License Agreement) et cochez « ***J'accepte les modalités de ce contrat de licence.*** » « ***I accept the terms in the License Agreement*** ».


Cliquez sur « ***Suivant*** » (***Next***).



Par défaut, le Printer DCA sera installé sous
C:\Program Files\Printer DCA\
ou
C:\Program Files (x86)\Printer DCA\
C:\Program Files (x86)\Printer DCA\


Si vous voulez changer l'emplacement, cliquez sur « ***Browse*** ».

Cliquez sur « ***Suivant*** » (***Next***).




Vous êtes maintenant prêt à installer la première partie du Printer DCA.

Cliquez sur « **Installer** » (*Install*).




Vous avez maintenant complété l'installation du Printer DCA.

Cliquez sur « **Treminer** » (*Finish*).



Le contrat de licence d'utilisation (End User License Agreement) apparaîtra à nouveau et vous aurez l'option d'en imprimer une copie.

Cliquez sur « **Accepter** » (**Accept**).




Vous êtes maintenant arrivés à la page Printer DCA Setup Wizard. C'est ici que vous pourrez modifier la langue d'interface «**Français (France)**».

Cliquez sur « **Suivant** ».



D'ici 24 à 48 heures, vous devriez recevoir un courriel de PrintFleet@canada.canon.com indiquant le nom du serveur et votre Code NIP afin d'activer votre Printer DCA.

Pour ouvrir à nouveau l'activation du Printer DCA allez à : **Démarrer>Tous les programmes>Printer DCA>Printer DCA**




Pour activer le Printer DCA vous devrez entrer les informations suivantes :

Nom du serveur : **bsdmeter.canon.ca**


Code NIP : fourni dans le courriel reçu de PrintFleet@canada.canon.com.

Cliquez sur « **Suivant** ».



Une fois le Printer DCA activé, vous aurez accès à une liste déroulante de paramètres préconfigurés. Vous pouvez modifier vos paramètres à partir de l'onglet « **Scrutation-Général** ».


Cliquez sur « **Suivant** ».



Assurez-vous que la case « **Permettre les mises à jour intelligentes** » soit cochée afin d'assurer les mises à jour et le bon fonctionnement de votre Printer DCA.

Assurez-vous que la case « **Enable Remote Configuration** » ne soit pas cochée.


Cliquez sur « **Suivant** ».



La configuration de votre Printer DCA est maintenant complétée.

Assurez-vous que « **Ouvrir l'interface Printer DCA** » soit coché afin que tous les réglages soient corrects et ajustez ceux qui doivent être modifiés. « **Démarrer le service Printer DCA** » devra également être coché afin que le Printer DCA puisse commencer à communiquer avec le serveur.

Cliquez sur « **Terminer** ».




Vous pouvez changer la langue de l'interface du Printer DCA en allant sur :

Options > Langue >

Vous pourrez alors sélectionner la langue que vous désirez à partir de la liste déroulante.


Langues disponibles :

- Deutsch (Deutschland)
- English (United States)
- español (España)
- français (France)



Onglet Statut


Le premier écran qui apparaît lorsque vous ouvrez l'interface du Printer DCA est l'onglet **Statut**.



Onglet Communication

L'onglet « **Communication** » fournit de l'information sur le serveur avec lequel le Printer DCA communique.


Si vous utilisez un serveur Proxy, vous pourrez configurer le Printer DCA afin qu'il puisse reconnaître les imprimantes sur le serveur Proxy.



Onglet Scrutation – (Général)


Sous l'onglet « **Scrutation – (Général)** » vous pourrez configurer le réseau à partir duquel vous voulez que le Printer DCA effectue la scrutation.

SVP modifier l'intervalle de scrutation de 60 à 960 minutes, et cliquez sur Enregistrer



Onglet Scrutation – (Avancé)

Utilisez l'onglet « **Scrutation – (Avancé)** » est l'endroit où vous pouvez configurer le Printer DCA pour exécuter un Focus Scan (scan supplémentaire) à un moment précis pour scruté l'ensemble de votre réseau pour découvrir de nouveaux équipements.



Onglet Afficheur de fichier

L'onglet « *Afficheur de fichier* » vous permet d'ouvrir le fichier historique pour une date spécifique. De plus, vous pouvez ouvrir le fichier d'archives. Finalement, vous pouvez choisir l'intervalle de temps au cours duquel vous désirez conserver l'historique et les fichiers archivés.

Cet écran pourra vous être utile comme outil de diagnostic des anomalies alors que vous accédez aux sources d'information à partir d'un même endroit.



Lorsque vous effectuez quel que changement que ce soit à l'interface du Printer DCA, assurez-vous de toujours sauvegarder vos changements.

Vous pouvez également « *Forcer la scrutation* », pour vous permettre d'effectuer une scrutation du Printer DCA avant le prochain intervalle.

Si vous éprouvez des difficultés ou si vous avez besoin d'aide lors de l'installation du Printer DCA, veuillez communiquer avec la Division des solutions d'affaires de Canon au 1 866 226-6634, option 2, option 4 suivie de l'option 2, ou par courriel à l'adresse PrintFleet@canada.canon.com.